

Please distribute to whom it may concern!
Bitte gerne an Interessierte verteilen!

Part 1		Teil 1
1.1	Open shortcuts	Kurzbefehle öffnen
1.2	Tap plus sign top right	Plus Zeichen oben rechts drücken
1.3	Select „open app“	„App öffnen“ auswählen
1.3	Then tap on the blue „App“ text and select BMW connected ride. After that give the shortcut an own name (this is at the top) with rename.	Auf den blauen App Text drücken und BMW Connected Ride auswählen Oben den Titel auswählen und eigenen Namen mit „Umbenennen“ eintragen.
1.4	Then hit done	Dann Fertig drücken
Part 2		Teil 2
2.1	Go to the bottom of the screen and hit automation	Ganz unten auf dem Bildschirm Automation auswählen
2.2	Add a new automation with the + top right	Eine neue Automation mit dem + Zeichen oben rechts erstellen
2.3	Scroll down to WiFi and select the WiFi network of the bike	Nach unten scrollen und WLAN auswählen, unter „Netzwerk“ das WLAN des Motorrads auswählen
2.4	Now select „Network joined“	Nun mit „Netzwerk verbunden“ auswählen
2.5	Downwards tick „Run After Connection Interruption“ and „Run Immediately“	Unten „Nach Verbindungsunterbrechung ausführen“ und „Sofort ausführen“ auswählen
2.6	Then hit „next“ and select what ever you named your in Step 1 created shortcut	Dann „Weiter“ auswählen und den im Teil 1 erstellten Kurzbefehl auswählen
Result		Ergebnis
When you turn on the bike it will take a moment and it will connect the unlocked iPhone with the Bike's WiFi.		Wenn die Zündung des Motorrads eingeschaltet wird, verbindet sich das entsperre iPhone nach einiger Zeit automatisch mit dem WLAN der BMW
Once it's joined the WiFi it will start the BMW Connected Ride App and should go to map mode by itself. That works flawless if the iPhone is not connected to another WiFi. If still connected e.g. with the home WiFi proceed with -> Part 3.		Nach erfolgter WLAN Verbindung wird die BMW Connected Ride App automatisch gestartet und geht von allein in den MAP Modus Das funktioniert problemlos, wenn das iPhone keine WLAN Verbindung hat. Wenn noch eine Verbindung z.B. zum Heimnetzwerk besteht -> Teil 3

Part 3 Only in case the BMW WiFi will not connect because your iPhone is still connected to another WiFi e.g. in your Garage with the home WiFi	Teil 3 Nur für den Fall, dass das iPhone z.B.in der Garage noch mit dem Heim-WLAN oder einem anderen WLAN verbunden ist und deshalb nicht mit dem WLAN der BMW verbunden wird
3.1 Add an additional Shortcut for the Bluetooth connection to interrupt the Home WiFi and restart WiFi to trigger a new connection to the BMW WiFi. The Procedure is like above.	Einen zusätzlichen Kurzbefehl für die Bluetooth Verbindung erstellen. Ziel ist eine kurzzeitige WLAN Unterbrechung vom Home WLAN und WLAN-Neustart mit dem WLAN des Motorrades. Das Vorgehen ist ähnlich wie oben.
3.2 Create a Shortcut „BMW WiFi off/on“ and actions:	Kurzbefehl erstellen „WLAN aus und einschalten“ und ergänze Aktionen:
3.3 a) Action WiFi off b) Action Wait (e.g. 5s) c) Action WiFi on	a) Aktion WLAN unterbrechen b) Aktion warten (z.B. 5s) c) Aktion WLAN verbinden
3.4 Create Automation and choose the Bike's Bluetooth connection, choose „Is connected“ and „Run Immediately“	Automation erzeugen mit Auswahl der BMW Bluetooth Verbindung. „Verbunden wird“ und „Sofort ausführen“ auswählen.
3.5 Connect this Automation with the „BMW WiFi off/on“ Shortcut	Diese Automation mit dem Kurzbefehl „WLAN aus und einschalten“ verbinden

